

CONFIGURAR EL CONTROL PARENTAL

Cómo configurar el control parental del router de Movistar para restringir horas de conexión a Internet en el iPad o iPhone de tu iKid



[iwomanish](#)



[ePaternidad](#)



[mzabala](#)



hola@iwomanish.com

ACCESO AL ROUTER

Movistar ofrece la posibilidad de modificar la configuración de los routers de forma remota, desde el portal [Alejandra](#). Sin embargo, las configuraciones que se pueden modificar desde este portal no incluyen algunas de las funciones que permite el router, como la de control parental.

Se pueda acceder a la configuración desde el navegador, introduciendo el número de teléfono o a través de Mi Movistar.

Nota: Estas instrucciones se han realizado con el Router Comtrend VG-8050 de Movistar. Es posible que algunos de los pasos de la configuración sean diferentes en otros routers.

Particulares | Autónomos y Empresas | Grandes Clientes | Comunidad | Buscar

movistar | Televisión | Tienda | Atención al cliente | Mi Movistar | Acceder

Portal Alejandra: configuración de routers

Bienvenido al Portal Alejandra. Introduce tu número si estás conectado a tu línea fija, o [accede con tus claves de Mi Movistar](#) desde cualquier lugar.

Introduce el teléfono fijo:

Estás en... **Acceso**

Síguenos en las redes

Aviso legal | Accesibilidad | Telefónica España | Telefónica mundo | Privacidad | Disputas online | Comunicación | Devolución canon | Cookies

Familia Digital | COMUNICACIÓN ONLINE | CALIDAD DEL SERVICIO | MOVISTAR | Telefónica FUNDACIÓN | tuendi | App | invertia

Telefónica



ACCESO AL ROUTER

Portal Alejandra: configuración de routers

Configuración del router

Mi Router Contrend VG-8050

- Línea teléfono: 5801-5412TLF-C09_R03
- Firmware: S801-5412TLF-C09_R03
- Conectado: Sí

Mi configuración actual

Firmware actualizado.

Wifi / Contraseña

Puertos

Otras operaciones

Mis configuraciones

Otras operaciones

ACTUALIZAR EL FIRMWARE

Actualiza tu router con la última versión de firmware disponible en los servidores de Telefónica.

Firmware Actualizado

ACCEDER AL PORTAL

Habilita o deshabilita el acceso directo al Portal Alejandra. Si lo activas, no necesitarás utilizar las claves de Mi Movistar para entrar (siempre y cuando estés conectado a tu línea fija), bastará con introducir el número de teléfono fijo.

Desactivar

REINICIAR EL ROUTER

¿Estás seguro de que quieres reiniciar tu router? Te recordamos que perderás la conexión a Internet durante unos minutos.

Reiniciar

RESTAURAR LOS VALORES DE FÁBRICA

Volverás a la configuración que el router trae de fábrica y hasta que tu router vuelva a estar operativo pasarán varios minutos. Ten en cuenta que perderás parámetros como el SSID, contraseña wifi, filtrado MAC... que hubieras personalizado hasta ahora. Te recomendamos guardar tu configuración actual para que cuando tu router vuelva a estar operativo puedas activarla desde la sección "Mis Configuraciones".

Guardar mi configuración actual antes de Restaurar

Restaurar

CONTRASEÑA DEL ROUTER

Puedes cambiar la contraseña que el router trae por defecto (no es la contraseña para acceder a tu red wifi, sino otra). En algunos casos, te lo solicitaremos para poder gestionar tu router mediante el Portal Alejandra.

Ej: contra123456

Baja Media Alta

Tamaño mínimo 8 caracteres Nivel de seguridad de la contraseña

Aceptar

Ver contraseña





Para acceder a todas las opciones del router cambiaremos su contraseña. Sigue los siguientes pasos:

- 1 Haz clic en "Otras opciones"
- 2 En la nueva página, baja hasta el apartado "Contraseña del Router" e introduce una contraseña de 8 caracteres con el formato que se indica en el ejemplo (4 caracteres de letras y cuatro de números)
- 3 Haz clic en Aceptar. Esto enviará la instrucción al router a través del portal Alejandra. Puede tardar un rato. Continúa cuando veas la confirmación.



ACCESO AL ROUTER

Con la contraseña establecida en el paso anterior podremos acceder a todas las opciones del router. Pero antes hay que hacer algunas comprobaciones.





4 Haz clic en la flecha para volver a la página de inicio.

5 Haz clic en “Mi configuración actual”.

6 Anota la IP del Router que está bajo el apartado de Red Local



ACCESO AL ROUTER



7 Introduce la IP del router anotada en el paso anterior en el navegador web.

8 En el campo de usuario escribe 1234 y en el de la contraseña introduce la que has puesto en el apartado de cambiar contraseña, en el paso 3.





9 Con estos pasos habremos accedido a la configuración del router. Para continuar hay que hacer clic en el menú de “Configuración avanzada”.

10 Es posible que al hacer clic en la “Configuración avanzada” el navegador requiera de nuevo usuario y contraseña. Introduce los mismos datos ya metidos en el paso 8.



CONTROL PARENTAL



2

Dentro de control parental existen dos opciones: una, la de restringir la hora de uso, otra es el filtro de determinadas páginas web. Aquí nos centramos en la primera.

1

Ya estamos dentro del router. Para llegar a la configuración de "Control Parental" hay que hacer clic en "Advanced Settings"




CONTROL PARENTAL

Para configurar la restricción de horario de un dispositivo hay que conocer la dirección MAC del dispositivo que se quiere bloquear (en los dispositivos iOS esto se encuentra como “dirección WiFi”). La dirección MAC es un identificador del dispositivo que da acceso a la red a un ordenador, móvil o aparato con acceso a Internet.


3

En un dispositivo iOS la dirección MAC se encuentra en los Ajustes>General>Información



CONTROL PARENTAL

Volvamos al navegador, a la configuración del Router.



Nota: Hay que tener en cuenta que para bloquear el acceso de un dispositivo entre dos días naturales diferentes (de las 20:00 de un día a las 9:00 del día siguiente, por ejemplo) hay que configurar dos bloqueos para el mismo dispositivo, uno de las 20:00-23:59 y otro de 0:00-09:00. Hay que repetir el paso 4 tantas veces como horas discontinuas se necesiten bloquear.

4 En la primera casilla introduce un nombre que identifique la restricción que estás configurando: por ejemplo “iPad iLast”.


Elige la opción de “Other MAC Address” e introduce la MAC del dispositivo que se quiere bloquear.

Selecciona los días en los que se debe aplicar el bloqueo y la hora de inicio y la de final del mismo.

Después haz clic en el botón Apply/Save para que el router registre el bloqueo.

Con esto lo que consigues es que el dispositivo de tu iKid sólo pueda conectarse a Internet a través de la Wi-Fi en las horas que tú quieras.





MARÍA ZABALA

Familia y tecnología



iwomanish



ePaternidad



mzabala



hola@iwomanish.com